



# VS WHISTLE v2.1.4

USER GUIDE

by **VERSUS** AUDIO

# V S W H I S T L E U S E R G U I D E

■ユーザーガイド概要	—— 03
■P L A Y画面の見方	—— 04
■キースイッチとメインメニューの機能	—— 06
■ノブの機能	—— 08
■V O L T O N E画面	—— 09
■S E T T I N G画面	—— 10
■エフェクトページ	—— 13
■クレジット、お問い合わせ	—— 14

## ■ ユーザーガイド概要

VS WHISTLE USER GUIDE（以下「当ガイド」）は、Versus Audio 製品の、木管楽器音源についての説明を行います。



対象となるお持ちの音源を起動してこのガイドをご覧くださいことをお勧めします。

（※搭載する機能の有無や数や範囲については音源およびバージョンによって異なる場合があります。また、当ガイドの記述はバージョンアップや修正などによって予告なく変更される場合があります。当ガイドは、動作内容を保障するものではありません。当ガイドでは、母体となる「NI KONTAKT」本体そのものの機能等に関する説明は致しません。）

当ガイドの対象製品：「VS TIN WHISTLE」「VS LOW WHISTLE」

当ガイド以外にも音源上でも簡易的なヘルプを表示することができます。

KONTAKT の Info を表示してマウスカーソルを音源のノブやメニューに合わせると、ヘルプが表示されますので、併せてご利用ください。



## ■ P L A Y画面の見方



演奏範囲

P L A Y画面の表示例です。音源を起動すると、まず始めにP L A Y画面が表示されます。

### ①情報表示バー

操作されたキースイッチやノブに関する情報を表示します。

### ②ノブ

(※別項「**ノブの機能**」参照)

### ③ヘルプスイッチ

音源の状態に合わせたヘルプを表示します。操作がわからない場合やキースイッチの確認などに使用します。

#### ④パニックスイッチ

音源の動作が不安定なときにパニックスイッチを押すと、全ての音を停止し、発音や発音停止に関する内部変数を初期化します。

#### ⑤メインメニュー

奏法指定やレガート時の動作指定など、音源をセッティングする上で最も重要な項目が並んでいます。メインメニューにあるものは全て、キースイッチやCC（コントロールチェンジ）での操作に対応しています。

メニューのすぐ左にある小さいバー（**A**）の色は対応したキースイッチの色を表しています。灰色はキースイッチではなくCCで操作可能なものです。この小さいバーを押すと対応したキースイッチが黒色になり、キースイッチ等での操作を無効化します。もう一度押すと復歸します。小さいバーが明るい色のときはキースイッチが有効に、暗い色のときは無効になっています。キースイッチの位置確認として利用することも可能です。

（※メインメニューの機能については、別項「**■キースイッチとメインメニューの機能**」参照）

#### ⑥画面変更スイッチ

PLAY画面やVOL TONE画面やSETTING画面に切り替えます。この画像はPLAY画面が選択されている状態です。

（※SETTING画面については、別項「**■SETTING画面**」参照）

（※VOL TONE画面については、別項「**■VOL TONE画面**」参照）

#### ⑦ベロシティ情報表示欄

現在の設定でのベロシティ情報を表示します。ベロシティにより音量を指定する奏法では「Velocity to Volume」と表示されます。

#### ⑧運指や奏法等の情報表示欄

鳴らした音程の指の置き方と、その音程からスライド可能な音程を表示しています。

●●●|○○○等の記号は、真ん中の線から分けて左側3つが片方の手、右側3つはもう片方の手で押さえているものを記号化したものです。（●閉、○開）

- ・サステイン（S u s t a i n）：最も基本的な方法で鳴らしたメインの音
- ・カット（C u t）：穴を抑えている手を一瞬離して区切る奏法（音が一瞬高くなる）
- ・タップ（T a p）：一瞬穴を押さえて区切る奏法（音が一瞬低くなる）
- ・スラー（S l u r）：息を吹き続けながら穴を変更して音程を変える奏法（オクターブ以上には非対応）
- ・スライド（U p , D o w n）：ゆっくり穴を開けたり閉めたりして、徐々に音程を変化させる奏法
- ・ソフトレガート（s o f t）：アタックの強弱のないレガート音

演奏範囲のシアン色の鍵盤は収録している笛のキーの鍵盤です。上下のシアン色の鍵盤とスライドが可能です。※笛の構造上スライドできない音程や例外もあります。

青色の鍵盤はピッチシフトした音なのでスライドには対応していません。

スライドの位置などは各鍵盤を押して情報表示欄で確認してください。

## ■キースイッチとメインメニューの機能



この画像は、ヘルプを表示したものです。

### ヘルプ上段①奏法選択【Play:●●】(C-2 ~ F#-2)

奏法を選択します。【Play:Multi,Sustain,Cut,Tap,Up,Down,soft】

### ヘルプ上段②ブレスノイズ他 (A-1)

ブレスノイズや笛を触るノイズなどを鳴らします。音色の種類はベロシティで選択します。

### ヘルプ上段③レガート選択 (C-1 ~ D-1)

レガート入力時の動作を指定します。【Legato:soft】だとレガート入力時にソフトレガートを鳴らします。遅延の少ない素早い音程変化を必要とするときに向いているレガートです。

【Legato:Slur】はレガート入力時にスラーとスライドを鳴らします。後に入力したノートのベロシティが30以上の場合スラー、30未満且つ特定したキーの組み合わせの場合にスライドを鳴らします。



#### ヘルプ上段④演奏モード選択 (C0 ~ C#0)

演奏モードを変更します。

- ・【Mode:Mono】モノフォニックモードです。レガート入力でスラー、スライド、ソフトレガートを使用したいときはモノフォニックモードにしてください。
- ・【Mode:Poly】ポリフォニックモードです。ポリフォニックのときには、レガート入力をしてもスラー、スライド、ソフトレガートを演奏することができません。カットキーやタップキーは一番最後に入力したノートのみをカットおよびタップします。

#### ヘルプ上段⑤タップ (装飾音) (F0)

演奏範囲の音がなっているときに、タップキーを押すとタップします。

#### ヘルプ上段⑥カット (装飾音) (F#0)

演奏範囲の音がなっているときに、カットキーを押すとカットします。

#### ヘルプ上段⑦リリース (G0)

演奏範囲の音がなっているときに、リリースキーを押すと音を停止します。

## ■ノブの機能



この画像はP l a y画面に表示されるものです。

### ①ノブ【EXPRESSION】

エクスプレッションを操作して音量を変化させて音に抑揚をつけます。

### ②ノブ【P.BEND RANGE】

ピッチベンド操作では、全ての音をベンドします。【P.BEND RANGE】では、そのピッチベンドのレンジを指定します。

### ③ノブ【VIBRATO SPEED】

ビブラート（初期設定 CC#1）時の周波数を指定します。

### ④メニュー【Sync】

【VIBRATO SPEED】を周波数で操作するか、テンポシンクしたものにするかを指定します。



## ■VOL TONE画面



左下の「VOL,TONE」ボタンを押すと、VOL TONE画面が表示されます。

### ①メニュー【各 MIC Stereo/Mono L/Mono R/Mono C】、パン

各マイクのステレオ・モノ、パンを指定します。(Mono L：左 CH、R：右 CH、C：左 CH+ 右 CH)

### ②スイッチ【各 MIC PHASE】

各マイクの位相を反転します。「Normal」は通常の位相で「Reverse」は反転位相です。

### ③ノブ【各 MIC VOL】 ④ノブ【各 MIC WIDTH】

各マイクのボリューム、ステレオ幅を調整します。

### ⑤メニュー【カーブ選択 (Linear/Light)】

ベロシティに対するボリューム変化のカーブを変更します。Linear はベロシティに対して直線的に音量が変化しますが、Light は軽いタッチでも大きい音量になります。

### ⑥ノブ【VEL-VOL】

ベロシティに対するボリューム変化量を調整します。ホイッスルなどボリュームの調整がほとんどできない楽器では初期設定をゼロにしています。

### ⑦ノブ【ATTACK】 ⑧ノブ【RELEASE】

アタックとリリースの長さを調整します。長いリリースにするときにはリリースノイズをオフにすることをお勧めします。

### ⑨ノブ【MASTER VOL】 ⑩ノブ【MASTER TONE】

マスターボリューム、マスタートーンを調整します。

### ⑪各マイクのサンプル読み込みオンオフスイッチ

オンにすると該当のマイクのサンプルを読み込み、使用できるようにします。オフにするとサンプルをパージし、メモリ使用量減らします。

## ■ S E T T I N G画面



この画像は、S E T T I N G画面を表示したものです。

左下の「SETTING」ボタンを押すと、S E T T I N G画面が表示されます。

メニュー内の「\*」が付いている値は初期設定値であることを意味しています。

### ①【BendRange:●】

CCで行うベンドのレンジを指定します。

### ②【BendVol:●dB】

CCで行うベンドのボリュームの減衰量を指定します。

### ③【BendCurve:Linear,Quadratic】

CCで行うベンドのベンドカーブを指定します。Linear：リニア、Quadratic：2次曲線カーブ

### ④【PolyAT Pitch】 ⑤【PolyAT Vol】

ポリフォニックアフタータッチ（ポリプレッシャー）による各ノートごとのピッチや音量の変化量を指定します。

### ⑥【MonoAT Pitch】 ⑦【MonoAT Vol】

モノフォニックアフタータッチ（チャンネルプレッシャー）によるピッチや音量の変化量を指定します。

**⑧【Humanizer(ms)】**

ランダムに選択された時間 (ms)、演奏範囲内の入力を遅延させてタイミングをずらしします。例えば【Humanizer(ms):10ms】を選択した場合は、0～10msの間のランダムな遅延時間を発生させます。

**⑨【Humanizer(dB)】**

ランダムに選択された音量 (dB) を全ての音に適用します。例えば【Humanizer(dB):1dB】を選択した場合は、0～1dBの間のランダムな音量変化を全ての音に与えます。

**⑩【VibratoPitch】**

ビブラートのピッチ幅を指定します。

**⑪【VibratoVol】**

ビブラートのボリューム変化量を指定します。

**⑫【(KT7)Vib.Phase】**

ビブラートに用いられるLFOの波形サイクルの位置を指定します。Kontakt7以降でのみ利用可能です。

**⑬【ReleaseSound:On,Off】**

キーリリース時に、吹き終わりのサンプルを再生するか再生しないかを指定します。

**⑭【SampleCycle:2】**

ラウンドロビン数を表示しています。

**⑮【NearCH】**

マイク毎にアウトプットチャンネルを指定します。マイク毎にパラアウトする場合に使用します。音源起動前に、KONTAKT側でアウトプットチャンネルの設定を行っておくことが条件となります。設定が完了していれば、音源起動時にメニュー内にチャンネルが追加されます。【NearCH:-】にすると、デフォルトの設定に戻ります。アウトプットチャンネルを変更すると、コンプレッサーやコンボリョーションリバーブなどのインサートエフェクトの前段の出力が指定したチャンネルに出力されます。

音源ごとにパラアウトする場合は音源自体のアウトプットチャンネルを変更してください。


**マイクロチューニング（音律調整機能）**

各音程をセント単位で調整できる機能です。右のテーブルをドラッグして値を調整します。

【Key:C~B】を選択することで調整が適用されます。【Key:Equal】を選択すると平均律になります。

【-LoadPreset-】メニューからプリセットを選択でき、【Save >>> User12345】で現在の値を保存します。

ユーザープリセットデータは各音源の Library フォルダ内の Data フォルダに保存されます。



#### ①【Bend】

ベンドをかけるコントロールチェンジを指定します。

#### ②【Vibrato】

ビブラートをかけるコントロールチェンジを指定します。全ての音をビブラートします。

#### ③【Expression】

PLAY 画面の【EXPRESSION】ノブを操作するコントロールチェンジを指定します。

#### ④【P.BendRange】

PLAY 画面の【P.BEND RANGE】ノブを操作するコントロールチェンジを指定します。

#### ⑤【VibratoSpeed】

PLAY 画面の【VIBRATO SPEED】ノブを操作するコントロールチェンジを指定します。

#### ⑥【MasterVol】

VOLTONE 画面【MASTER】の【VOL】ノブを操作するコントロールチェンジを指定します。

#### ⑦【MasterTone】

VOLTONE 画面【MASTER】の【TONE】ノブを操作するコントロールチェンジを指定します。

#### ⑧【Hold】

メインメニュー【Hold】を操作するコントロールチェンジを指定します。

## ■エフェクトページ



### ①エフェクトスロット選択

エフェクトスロットを選択します。選択したスロットのエフェクトのノブやスイッチが表示されます。

### ②バイパススイッチ

エフェクトのバイパススイッチです。

### ③エフェクト選択

エフェクトを読み込みます。

### ④エフェクト入れ替えスイッチ

現在表示されているエフェクトを左右のスロットのエフェクトと入れ替えます。

(※(KT6)Kontakt6 以上 (KT7)Kontakt7 以上で利用可能です。Kontakt のバージョンが対応していないエフェクトをロードすると Empty になります。Kontakt のバージョンが対応していないパラメーターは操作しても反応しません。  
(KT6)Kontakt6.8.0 以上推奨、(KT7)Kontakt7.5.2 以上推奨)

### ⑤File Browser について

Convolution Reverb で File Browser を開くとフォルダ内のサンプルを利用できます。wav ファイルなどをダブルクリックをすると IR として読み込みます。フォルダのアドレスは画面の下部に表示されます。

"File Browser(Library)" では nki 保存フォルダ、"File Browser(Documents)" では Kontakt 本体の指定されたフォルダを基準にブラウザを表示します。

macOS: Macintosh HD/Users/\*Your User Name\*/Documents/Native Instruments/User Content/Kontakt 等

Windows: C:/Users/\*Your User Name\*/Documents/Native Instruments/User Content/Kontakt 等

## ■ クレジット、お問い合わせについて

アートワーク（パッケージやG U Iの3 D/2 D C G）、プレーヤー、レコーディング、スクリプト、エンジニア：渡部浩成

※「KONTAKT」は Native Instruments 社の製品です。

製品の不具合等のお問い合わせは Versus Audio サイトの「SUPPORT」>「お問い合わせ」内のメールフォームから受け付けております。

Versus Audio

URL: <https://versusaudio.com/>

mail: [info@versusaudio.com](mailto:info@versusaudio.com)